

Разблокировка ПИН1 и ПИН2.

Действия описанные в настоящей инструкции осуществляются для разблокировки ПИН1 , заблокированного при осуществлении к доступа к данным под контролем держателя или ПИН2 , заблокированного при осуществлении процедуры записи электронной подписи на карту УЭК. Блокировка происходит при неверном 3-х кратном вводе клиентом ПИН кода.


1. Необходимо установить **Крипто-про УЭК CSP**. Для этого необходимо:

Зарегистрироваться на сайте www.cryptopro.ru.


Загрузить дистрибутив <https://www.cryptopro.ru/download?pid=1200>.

Инструкция по настройке: <https://www.cryptopro.ru/products/fkc/kriptopro-csp-uec>.


В результате получаем установленный набор для работы:




2. Для разблокировки ПИН , необходимо поместить УЭК в карт ридер и запустить **Крипто-про УЭК CSP**.




3. Далее необходимо войти во вкладку «Оборудование» и нажать на клавишу «Настроить типы носителей».



4. Далее следует выбрать носитель «UEC2» и нажать на клавишу «Свойства».




5. Далее, в **Крипто-про УЭК CSP** до версии 3.6.6784, следует выбрать вкладку «Ввод PUK-кода» и в поле «Код разблокировки ПИН» ввести код для разблокировки из ПИН конверта к карте УЭК. Код для разблокировки указан в поле «КРП»




После ввода кода разблокировки следует нажать на клавишу «Ввести».


5.1 В Крипто-про УЭК CSP от версии 3.6.6784 окно свойств имеет другой вид :




В этом окне нужно выбрать вкладку «Свойства карты» и нажать кнопку «Настройка УЭК», появится окно «Настройки УЭК», также это окно можно вызвать из папки «Крипто-Про» запустив «UEC tool»:



Здесь нужно нажать кнопку «Ввести», на фоне текущего окна появится окно «Ввод КРП»



В поле ввода необходимо ввести правильный 8-значный Код Разблокировки ПИН (КРП) и нажать кнопку «OK». Если все сделано правильно появится окно :




В результате верно проделанных манипуляций количество попыток ПИН1 и ПИН2 установятся равным 3.


Замечание: Крипто Про не позволяет менять значения ПИН1 и ПИН2 ; не меняет значение и количество попыток КРП.

Смена пароля ПИН2.


1. Для смена пароля ПИН2 , необходимо поместить УЭК в карт ридер и запустить **Крипто-про УЭК CSP**, выбрать вкладку «Сервис» , нажать кнопку «Изменить пароль...»




2. Нажать кнопку «Обзор»:




3. Автоматически произойдет установка связи с сервисом CV сертификатов. Для генерации случайного числа терминала необходимо нажимать на кнопки клавиатуры и перемещать указатель мыши:




4. Найден ключевой контейнер ЭП: выбрать запись и нажать «ОК»



5. В поле «Имя ключевого контейнера» будет сделан выбор контейнера ЭП. Нажать «Далее»



6. В поле «Пароль» введите значение ПИН2.
В поле «Новый пароль» введите новое значение ПИН2.
В поле «Повторный ввод» введите еще раз новое значение ПИН2 для контроля.
Нажмите кнопку «ОК».



ПИН2 изменен.